

中華電信用戶固定 IP 使用說明

可參考以下網址

<http://service.hinet.net/2004/adslstaticip.php>

固定 IP 使用方式

本服務均以 PPPoE 連線方式上網，會由帳號格式決定 IP 類型：
8(7)xxxxxxx@hinet.net 取得動態 IP (原有帳號格式)
8(7)xxxxxxx@ip.hinet.net 取得固定 IP **僅限一台電腦使用**

(固定 IP 連線設定參考圖示)



[非固定制-固定IP配發服務FAQ](#)

固定 IP 保留原則

1. 客戶於本網頁申請後，即配發一個固定 IP
2. 客戶異動時(例如移機)，系統配發一個新的固定 IP
3. 系統異動時(例如改接)，系統配發一個新的固定 IP
4. 前述各項系統配發新的固定 IP 時，會發送 e-mail 至客戶的信箱進行通知，前述信箱可能會發生無法順利送達之情事，視為已通知，其一切責任由您自行負責。
5. 客戶可自行於 HiNet 客戶服務網站 輸入帳號密碼查詢目前 IP 配發狀態。
6. 客戶或系統異動施工期間，會將客戶暫時設為動態 IP，請改用 8(7)xxxxxxx@hinet.net 帳號格式取得動態 IP 上網。於竣工完成後，即設定為新配發的固定 IP。

遠傳用戶固定 IP 使用說明

可參考以下網址

<http://www.seed.net.tw/access/adsl/connect5.htm>

請您檢查電腦中的網路組態，一定要設定成"自動取得 IP"。也就是說，您並不需要將固定 IP 設定在您的電腦中。這個固定 IP 是記錄在 d 本公司連線主機中。當您的電腦透過 ADSL 以 DHCP+固定 IP 方式上線之後，第一台電腦即會取得主機所核發固定 IP 給您。同一區網內，第一台開機連線者將取得固定 IP，第二台之後取得動態 IP。(若有架站之需求，請盡量維持不關機的狀態，以免 IP 被同一個區域網路內其他電腦所使用。)

若您是以 PPPoE+固定 IP 方式上線，在連線帳號密碼認證時，於帳號後方加上# 字號的電腦將取得固定 IP。